

## 5. VMware Horizon Client

本章では「VMware View Client」のインストールと仮想デスクトップへの接続方法について記載します。


### 5.1. VMware Horizon Client のダウンロード

Web ブラウザを起動して、


【[https://customerconnect.vmware.com/jp/downloads/info/slug/desktop\\_end\\_user\\_computing/vmware\\_horizon\\_clients/horizon\\_8](https://customerconnect.vmware.com/jp/downloads/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_horizon_clients/horizon_8)】にアクセスします。

[VMware Horizon Client のインストール]をクリックします。

対象の Client 用パッケージを選択し、[Go to Download]をクリックします。



[Download] をクリックすれば、ダウンロードが開始します。



## 5.2. VMware Horizon Client のインストール

VMware Horizon Client のインストーラは仮想デスクトップ接続用端末にダウンロード済みであることを前提とします。

VMware Horizon Client のインストーラをダブルクリックして実行します。


「VMware Horizon」が開始されるので、【同意してインストール】をクリックします。



完了ウィンドウにて【終了】をクリックします。




ポップアップ画面にて、【今すぐ再起動】をクリックし再起動を実施します。




### 5.3. 仮想デスクトップへの接続 (Horizon Client)


仮想デスクトップ接続用端末から[VMware Horizon Client]アイコンをダブルクリックします。



[VMware Horizon Client]が起動したら、【サーバの追加】をクリックします。



Connection Server の名前欄に [\[https://view-con00.u.tsukuba.ac.jp\]](https://view-con00.u.tsukuba.ac.jp) と入力し、【接続】をクリックします。





VMware Horizon Client

Connection Server の名前を入力する (E)

キャンセル 接続 (C)

仮想デスクトップにログインする「ユーザー名」、「パスワード」と「ドメイン」を入力もしくは選択し、【ログイン】をクリックします。




 <https://view-con00.u.tsukuba.ac.jp>

▼

キャンセル ログイン

接続する RDS プールをダブルクリックします。



仮想デスクトップが起動することを確認します。